


TP : PEI

| Date | Nom de l'étudiant | Sujet | Professeur |
|------|-------------------|-------|--------------|
| | | PPA | Dr. Champion |

| Présentation et objectif | Connaissances prérequis | Connaissances pédagogiques abordées |
|--|---|---|
| L'objectif de ce TP est la réalisation d'un Porte-Empreinte Individuel perforé, qui servirait en clinique à prendre l'empreinte du modèle de travail. Vous serez fréquemment amenés à réaliser vous-même les PEI afin de gagner une étape en clinique. | <ul style="list-style-type: none"> ● Pourquoi réalise-t-on un PEI ? ● Quand réalise-t-on un PEI ? | <ul style="list-style-type: none"> ● Réalisation technique d'un PEI perforé de PPA |

| Indications pour l'étudiant | | | |
|--|--|---|---|
| Objectifs (Travail à réaliser) | <ul style="list-style-type: none"> ● Bon placement des limites ● Epaisseur correcte ● Absence d'ébarbrures ● Rétentions correctes | | Aide pédagogique \ Matériaux requis <ul style="list-style-type: none"> ● Le tracé des limites conditionne toute la suite du TP. Faites le vérifier avant de continuer ! ● L'ivolène se manipule toujours en poussant la résine, jamais en la "tirant". Vous vous retrouverez sinon avec des bords tranchants à émousser qui diminueront l'adaptation du PEI. ● Vous pouvez lisser en ajoutant un peu de monomère avant la prise totale. ● Il est possible de faire des rajouts de résine après la prise, mais n'en abusez pas. Il est souvent plus facile de recommencer, que de s'obstiner à faire un "patchwork" d'ivolène... |
| Informations (Détails du TP) | <ul style="list-style-type: none"> ● Vous devez tracer la limite du PEI à 2mm du fond du vestibule ● Une fois cela fait, vous pouvez placer une première couche de cire sur tout le modèle, puis une seconde uniquement au niveau des dents ● Pour l'ivolène, il faut réaliser une petite galette au niveau du palais, puis la "pousser" jusqu'aux limites fixées précédemment (voir vidéo) ● Une fois la plaque d'ivolène adaptée, réalisez le moyen de préhension en bayonnette, et attendre la prise ● Vous pourrez retirer l'ivolène une fois qu'il aura fini de chauffer. ● A l'aide d'une fraise boule, vous pouvez passer à la réalisation des rétentions | | |
| Retours et avis (Quelles ont été vos difficultés lors de ce TP ? Qu'est ce qui pourrait, selon vous, être amélioré ?) | | | |
| Notation | <ul style="list-style-type: none"> ● Adaptation /7 ● Epaisseur et ébarbrures /5 ● Finition et aspect global /8 | <ul style="list-style-type: none"> ● Adaptation /7 ● Epaisseur et ébarbrures /5 ● Finition et aspect global /8 | Autres ressources Vous pouvez trouver une vidéo du TP sur tpdentaire.fr , dans la rubrique Prothèse -> PPA -> 3ème année, ou en scanant ce code <div style="text-align: center;">  <p>TP 1 : PEI</p> </div> |
| Résumé Explication de la notation, pour l'enseignant comme pour l'étudiant | | | Commentaires (facultatif) |